 <b>Hospital Universitario de La Princesa</b> SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA	PTP-03	F. Rev: 11.03.2025
	Procedimiento de Preanalítica. Normas para el paciente	Edición 08
		Página 6 de 19

## PROTOCOLO URETRITIS (VARONES)

### Material necesario:


- Le entregarán 2 vasos amarillos y 2 tubos de tapón verde para recogida de orina

### Modo de recoger la muestra:

- Identificar cada contenedor con la muestra recogida.
- Rotular el material: Un vaso amarillo y un tubo de tapón verde con nº 1 y otro vaso amarillo y tubo de tapón verde con nº 2.

### Orina Primer Chorro y Orina Segundo Chorro

- Pueden recogerse en casa, antes de acudir al punto de extracción.
- Se recogerá preferiblemente la primera orina de la mañana después de 3 horas sin haber orinado.
- Retrayendo la piel del prepucio, recoger la primera fracción de la orina en un vaso amarillo estéril marcado con el número 1 (primera orina).
- Recoger la fracción media de la orina en el vaso amarillo marcado con el número 2 (segunda orina), desechar el resto de la orina.
- Trasvasar la orina de cada vaso amarillo al tubo verde correspondiente (con la misma numeración):
  - Pinchar un tubo verde marcarlo con el número 1 en el vaso amarillo numerado con el 1.
  - Pinchar un tubo verde marcarlo con el número 2 en el vaso amarillo numerado con el 2.
- **Todas las muestras deben mantenerse refrigeradas (nevera) hasta que se entreguen.**

 SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA	PTP-03 Procedimiento de Preanalítica. Normas para el paciente	F. Rev: 11.03.2025
		Edición 08
		Página 7 de 19

## Exudado Uretral

- Acudirá al punto de extracción, en el horario indicado, sin orinar desde 3 horas antes de hacerse la toma.
- Si el paciente acude sin haber recogido las muestras de orina se recogerá primero el exudado uretral y a continuación las orinas según instrucciones

**Fecha 07 Julio 2023**

Calle Diego de León, nº 62  
28006 Madrid  
Tel.: 91520.22.00  
Fax: 91402.11.69

HOSPITAL SIN HUMO